


كيفية إزالة Adobe Flash من ويندوز 10 في 5 دقائق



الجمعة 30 أكتوبر 2020 م 08:10

لم يعد هناك سبب حقيقي لوجود Adobe Flash بعد الآن، فلا أحد يستخدمه، وستتخلص منه متصفحات الويب الحديثة بحلول بداية العام المقبل، حيث إن Adobe Flash كانت بمثابة شوكة دائمة في جانب أمان الجهاز لسنوات، على الرغم من أنها أتاحت لنا الاستمتاع كثيراً، وحان الوقت لنقول وداعاً، لأن مايكروسوف特 لديها تحديث ويندوز 10 الجديد تماماً (KB4577586)، والذي يمكنك تزيله من [هنا](#)، والذي سيؤدي إلى إزالة Adobe Flash من نظامي التشغيل ويندوز 10 وويندوز 8.1.

في الواقع، إن أصعب شيء عليك القيام به هو تذكر إصدار ويندوز الذي تستخدمه، لكن يمكنك التحقق من ذلك بالنقر على زر البدء، وكتابة (معلومات النظام) في خانة البحث، وتحميل التطبيق وإلقاء نظرة على سطور (نوع النظام). بعد ذلك، انقر على قائمة أبداً مرة أخرى، واتكتب (winver)، واضغط على (Enter). يجب أن نرى شيئاً من هذا القبيل:



انتقل إلى الصفحة التالية عن طريق النقر على زر التالي الموجود أعلى الزاوية اليمنى، حيث ستجد تحديثاً لنظام التشغيل ويندوز 10 الإصدار 2004، والمعرف أياً باسم (Windows 10 20H1).

هذا ما أستخدمه للتخلص من Adobe Flash في نظام ويندوز 10 ويجب أن يكون جيداً؛ لأنه تحديث لأحدث إصدار من ويندوز 10. وبخلاف ذلك، يجب عليك التأكد من اختيار أداة تتوافق مع إصدار ويندوز 10 كلما أمكن ذلك. الآن انقر فوق الملف الصحيح لتنزيله، وستظهر لك نافذة منبثقة تبدو هكذا.

انقر فوق هذا الارتباط لبدء التنزيل فعلياً، والذي يجب أن يستغرق ثانية أو نحو ذلك، وستحتاج بعد ذلك إلى سحب ملف MSU. الذي نزلته في File Explorer وتشغيله. يستغرق هذا أيضاً حوالي عشر ثوانٍ للانتهاء، ولن تضطر إلى إعادة تشغيل جهاز الحاسب الخاص بك بعد ذلك أو أي شيء. وسوف يختفي Adobe Flash.

الجدير بالذكر أن مايكروسوفت تقوم تدريجياً بنقل المزايا الموجودة في لوحة التحكم الكلاسيكية إلى صفحة الإعدادات، حيث أصبحت صفحة الإعدادات الآن تحتوي على المزايا نفسها الموجودة في صفحة النظام القديمة في لوحة التحكم. ويعتبر هذا أمراً جيداً؛ لأن نظام ويندوز 10 يعاني من فوضى مريبة للإعدادات الموجودة في أماكن مختلفة، ومن خلال تنظيمها ضمن صفحة (الإعدادات) سيسهل عليك العثور على أي إعداد تبحث عنه.